

ゲスト用無線 LAN 接続手順（南大沢限定）

macOS 編

2018 年 6 月 19 日版

1. 無線 LAN 設定情報
無線 LAN 接続に必要な ESSID と暗号化キーの情報
2. PC の設定確認
無線 LAN の稼働確認および TCP/IP の設定確認
3. 学内ネットワークへの接続
Wi-Fi の設定(ESS ID,暗号化キーの設定)
4. ネットワーク認証手順(WEB 認証)
ネットワーク認証(WEB 認証)の操作手順



※本書で説明に用いる画面例は、導入しているアクセスポイントに、macOSの標準機能を用いて接続したものです。

独自のソフトウェアを利用する場合や、端末の機種によっては画面や機能の表現が異なるので、本書の内容を適宜読み換えて設定してください。

1. 無線 LAN 設定情報


ゲスト用無線 LAN 接続するには事前に申請が必要です。申請後、設定に必要なユーザーID、パスワード、ESSID、暗号化キーについては管理責任者に通知いたします。

申請方法は TMUNER を参照：<http://www.comp.tmu.ac.jp/tmuner/shinsei/outside-wlan.html>

2. PCの設定確認

無線LANの稼働確認およびTCP/IPの設定確認を行います。

2-1 Mac 画面左上の[アップルアイコン] をクリックし、[システム環境設定] をクリックします。




2-2 [システム環境設定] ウィンドウが表示されたら、[ネットワーク] をクリックします。




2-3 [ネットワーク] ウィンドウが 表示されますので、左側のサイドバーの[AirMac] または [Wi-Fi]を クリックします。

・「状況：切」の場合、


[AirMac を入にする] または[Wi-Fi を入りにする]をクリックします。



2-4 左下部の[詳細...] をクリックします。



2-5 [TCP/IP]タブを選択し、IPv4の構成(または設定)を [DHCPサーバを利用]、
IPv6の構成(または設定)を [自動] に設定して[OK]をクリックします。




3. 学内ネットワークへの接続

無線LANシステムに接続する設定を行います。

ネットワークウィンドウのネットワーク名をクリックで選択した際に、申請後に通知される「ESSID」が既に表示されている場合は、以下の手順3-1～3-3は不要です。

申請後に通知される「ESSID」を選択して、「4. ネットワーク認証手順 (WEB認証)」へ進んでWEB認証を実施してください。パスワードの入力を求められた場合は、申請後に通知される「暗号化キー」を入力してください。


3-1 ネットワークウィンドウのネットワーク名をクリックして、[ほかのネットワークに接続...] をクリックします。




3-2 以下の情報を入力します。※申請後に通知されるESSIDと暗号化キーを入力してください。

- ネットワーク名 : 申請後に通知されるESSIDを入力
- セキュリティ : 「WPA/WPA2-パーソナル」を選択
- パスワード : 申請後に通知される暗号化キーを入力

[接続] をクリックしてください。



3-3 設定完了後、状況: 接続済み、AirMac(または Wi-Fi)は[設定したネットワーク名]に接続していて、IP アドレス[XXX.XXX.XXX.XXX]が設定されています。と問題なく表示されていれば、「4. ネットワーク認証手順 (WEB 認証)」へ進んで WEB 認証を実施してください。



※登録したESSIDが表示されない場合は、ESSIDの設定が間違っているか無線APの電波を拾えていないことが考えられます。設定および利用環境の確認をしてください。

4. ネットワーク認証手順（WEB認証）

無線接続を利用する場合は、利用者認証を受ける必要があります。

無線LAN アクセスポイントのある場所で、下記の操作によりインターネットに接続することができます。

※アクセスポイントの場所は、「<http://www.comp.tmu.ac.jp/tmuner/res/files/system/lanmap.pdf>」参照

- 4-1 WEB ブラウザを起動して、URL（アドレス）の欄に、**https://133.86.236.11/** と入力し接続すると、以下の画面になります。【ユーザーID】（ログイン名）・【パスワード】を入力し、【login】ボタンをタップしてください。

首都大学東京ゲスト用無線LAN ログイン

ゲスト用無線LANに接続するにはログインが必要です。ユーザーIDとパスワードを入力してからloginボタンを
※教育研究用情報システムのユーザーID、パスワードではログインできません。ゲスト用無線LAN用のユーザーID、パスワードを使用してください。

ユーザーID

パスワード

login reset

ログアウトする場合は下のlogoutボタンを押してください。

logout

- 4-2 認証に成功すると、下の画面の「ログインに成功しました。」が表示され、無線LANを利用してインターネットが閲覧可能となります。

※ユーザーIDかパスワードが間違っていた場合は、「ログインに失敗しました。」と表示されます。ユーザーID、パスワードを確認し、再度やり直してください。

首都大学東京ゲスト用無線LAN ログイン

ログインに成功しました。

利用可能時間は、01時間40分間です。それ以上利用する場合は再度ログインが必要です。

まもなく、ブラウザに設定されたTOPページへ自動で移動します。自動的に移動しない場合、ブラウザのアドレスバーに「https://133.86.236.11/」が表示されます。

ログアウトする場合は下のlogoutボタンを押してください。

logout

- 4-3 ネットワークからログアウトする場合には、<https://133.86.236.11/> にアクセスして **[logout]** ボタンをタップしてください。(ユーザーID、パスワードは入力不要)

133.86.236.11

首都大学東京ゲスト用無線LAN ログイン

ゲスト用無線LANに接続するにはログインが必要です。ユーザーIDとパスワードを入力してからloginボタンを
※教育研究用情報システムのユーザーID、パスワードではログインできません。ゲスト用無線LAN用のユーザーIDとパスワードを入力してください。

ユーザーID

パスワード

login reset

ログアウトする場合は下のlogoutボタンを押してください。

logout

注意事項

- ✦ ゲスト用無線 LAN は南大沢キャンパスのみ利用可能です。日野、荒川では利用できません。
- ✦ 接続する際に必要なユーザーID、パスワード、ESSID 及び暗号化キーは申請後に管理責任者に対して通知します。
利用者メニューからは確認ができません。また、電話での確認にも応じることができませんので、不明な場合は申請された管理責任者にご確認ください。
- ✦ 無線が利用できる場所を確認してください。
利用できる場所は、「<http://www.comp.tmu.ac.jp/tmuner/res/files/system/lanmap.pdf>」をご覧ください。
- ✦ ネットワーク接続はログインしてから 100 分間で自動的に切断されます。
切断されたら、再度ログインしなおしてください。切断される前に再度ログインした場合も、その時点からさらに 100 分間接続できません。
- ✦ ウィルス対策がされていない PC をネットワークに接続しないでください。
ウィルス対策ソフトの導入および最新パターンファイルでの検疫、macOS の最新モジュールの適用をした上で接続してください。教員の場合は、TMUNER の利用者メニューからウィルス対策ソフトをダウンロードすることができます。
詳しくは、TMUNER Web サイトの「ネットワーク接続 > ウィルス対策ソフトについて」に掲載されている案内ページをご覧ください。
- ✦ ルールを守って利用してください。
利用状況は、記録されています。不正利用のないようご注意ください。
- ✦ 利用機器のハードやソフトに関する設定についてはメーカーに問い合わせてください。
本手順書に関すること以外のハード及びソフトウェアの設定方法については、こちらではご案内できませんのでご注意ください。

問合せ窓口

- 南大沢キャンパス システム管理室 1（情報処理施設 1 階 102 室） 内線：2610
内線:2610 外線:042-677-2410
tmuope-center@tmu.ac.jp
10:00～17:00（土日・祝祭日・振替休日及び年末年始の休日を除く）